

Ažuriranje ESET-ovog programa na izdvojenom računalu putem USB medija (USB-AirGap)

Tema

Ažuriranje programa putem USB uređaja za računala koja su potpuno odvojena od mreže.

Odnosi se na programe:

- ESET Endpoint Security (EES)
- ESET Endpoint Antivirus (EEA)
- ESET Server Security for Windows server (ESSW)

Postupak

Preduvjeti

Važno: Računalo koje “priprema” datoteke na *USB-mirroru* i računala koja se putem njega ažuriraju moraju imati iste kategorije i verzije programa!

Npr. ako želite ažurirati *offline* programe ESET Server Security v.11 - i mirror mora biti kreiran na računalu koje ima ESET Server Security v.11.

Ako želite ažurirati programe ESET Endpoint Antivirus - mirror mora biti kreiran na računalu koje ima ESET Endpoint Antivirus.


[A] Priprema

(“*Mirror*” = mapa s datotekama za ažuriranje ESET-ovih programa)


[1] Na računalu koje se ažurira redovito putem interneta kreirajte mapu “C:\ESETmirror\”

Zatim namjestite ESET-ov program da pripremi datoteke:

- Napredno podešavanje >> Nadogradnja >> Mirror za nadogradnju >> Stvori mirror za nadogradnju >> (uključite ovu opciju)
- Napredno podešavanje >> Nadogradnja >> Mirror za nadogradnju >> Stvori mirror za nadogradnju >> Mapa za pohranu >> (kliknite na “Uredi” i pronađite C:\ESETmirror\)





Nakon odabira program mora pokazati taj folder:




[2] Pokrenite ažuriranje.

Program će spremiti sve potrebne datoteke u direktorij "C:\ESETmirror\":




[3] Kopirajte sve iz C:\ESETmirror\ na USB medij, direktno u *root* USB-a!

Ako je USB disk dobio npr. oznaku "F:" onda nakon kopiranja folder "F:\\" mora izgledati ovako (samo jedna mapa, "DLL"):



A folder "F:\DLL\" mora sadržavati mnogo datoteka s nastavkom "*.nup" i "update.ver":




[B] Ažuriranje izdvojenog računala


[4] Računalo prvo pripremite za aktualizaciju putem USB-medija

Napredno podešavanje >> Nadogradnja >> Nadogradnje >> Dopustite nadogradnje modula s izmjenjivog medija >> (odaberite "Uvijek pitaj")

Nakon 2-3 probna ažuriranja ovo možete postaviti na "Automatski".




Ako je postavljeno na "Uvijek pitaj", program će pitati želite li ažurirati s tog pogona:



Proxy

[•] ESET-ov proxy

Ako ste s instalacijom ESET Protect servera/konzole (EPX) instalirali i Apache ili Bridge http(s) proxy, i ako politika firme dopušta, najjednostavniji način aktiviranja i ažuriranja ovog servera jest da ga usmjerite na taj proxy. Taj proxy je konfiguriran tako da dopušta promet isključivo prema našim serverima.



airgap usb xairgap xusb mirror xmirror usbmirror xusbmirror nup xnup update.ver updatever xupdate.xver
xupdatever gap xgap air-gap xair-gap offline xoffline