

Kako omogućiti ESET Live Grid?

Pitanje

- Kako omogućiti ESET Live Grid?

Što je ESET LiveGrid®

ESET Live Grid je preventivni sustav koji od ESET-ovih korisnika širom svijeta prikuplja informacije o prijetnjama i kreira bazu podataka Live Grid koja sadrži reputacijske informacije o potencijalnim prijetnjama. Kada je omogućen, ESET Live Grid može detektirati i blokirati najnovije prijetnje. To ESET Live Grid čini posebno učinkovitom tehnologijom za obranu protiv brzo mijenjajućih prijetnji kao što su novi tipovi ransomware prijetnji (na primjer Cryptolocker, Crypto wall, itd ...).

Napomena:

ESET-ovi LiveGrid® serveri locirani su u Bratislavi (Slovačka), Beču (Austrija) i u San Diegu (USA). Međutim, to su samo serveri koji reagiraju na zahtjeve klijenata. Stvarna obrada dostavljenih uzoraka obavlja se samo u Bratislavi (Slovačka).

Odgovor

Kako omogućiti ESET Live Grid®?

Ako ste instalirali ESET-ov program koristeći inicijalne postavke, ESET Live Grid bi već trebao biti omogućen. Ako ESET Live Grid nije omogućen korištenjem inicijalnih postavki pri instalaciji ESET-ovih programa, možete ga omogućiti prateći niže navedene upute (kliknite dolje na link za odgovarajuću verziju ESET-ovih programa):

- [ESET za kućne korisnike i male urede](#)
- [ESET za poslovne korisnike](#)

Kako testirati da li je ESET LiveGrid® omogućen?

Ako ne znate ili niste sigurni da li je ESET Live Grid omogućen u ESET programu (za kućne ili za poslovne korisnike) pratite niže navedene upute da to provjerite.

Moguće je i da firewall organizacije blokira ESET Live Grid komunikacije, što je dodatan razlog da provjerite da li je ESET Live Grid omogućen i radi li ispravno.

1. Posjetite internetsku stranicu organizacije za testiranje:


<https://www.amtso.org/feature-settings-check-cloud-lookups/>

2. Tamo kliknite na link Download the CloudCar Testfile kako bi preuzeli testnu datoteku "cloudcar.exe", ili kliknite na gumb za preuzimanje te datoteke ovdje ispod:

[Preuzmite CloudCar testnu datoteku](#)

3. Ako je ESET Live Grid omogućen i radi ispravno, datoteka će biti provjerena na ESET-ovim serverima i bit će blokirana.

Datoteka neće biti preuzeta na računalo i bit će prikazana sljedeća poruka:




Slika 1-1

🏠 ESET za kućne korisnike i male urede: Kako omogućiti ESET Live Grid®?

Kako omogućiti ESET LiveGrid® u ESET Smart Security Premium / ESET NOD32 Internet Security / ESET Nod32 Antivirus ?


1. Otvorite ESET Smart Security Premium, ESET NOD32 Internet Security ili ESET NOD32 Antivirus.
2. Pritisnite funkcijsku tipku F5 na tipkovnici kako biste pristupili Naprednom podešavanju.
3. Proširite Modul Detekcije → Zaštita potpomognuta Cloudom
4. Provjerite da je odabran potvrdni okvir pokraj Aktiviraj ESET Live Grid sustav reputacije.
Bilo bi dobro da imate odabran potvrdni okvir pokraj Aktiviraj sustav za povratne informacije programa ESET Live Grid.
Kliknite na U redu da spremite promjene.



Slika 2-1

ESET Cyber Security Pro / ESET Cyber Security - kako omogućiti ESET LiveGrid@?

1. Otvorite ESET Cyber Security Pro ili ESET Cyber Security.
2. Kliknite na Setup → Enter application preferences




Slika 3-1

3. U sekciji Tools kliknite na ESET LiveGrid.



Slika 3-2

4. Provjerite da je odabran potvrdni okvir pokraj Enable ESET Live Grid reputation system (Recommended).



Slika 3-3

ESET za poslovne korisnike: Kako omogućiti ESET Live Grid®?


Ako ne koristite ESET Security Management Centar (ESET Remote Administrator) za upravljanje:

Provedite ovaj postupak na individualnim klijentskim računalima.

Korisnici verzije 5.x - posjetite ovaj članak ESET-ove baze znanja: [Enable ESET Live Grid from ESET Remote Administrator \(5.x\) \(tekst na engleskom\)](#)


Korisnici verzije 7.x (i verzije 6.x), pratite niže navedene upute:

1. Otvorite ESET Security Management Centar (ili ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzolu)) u web pregledniku.
Logirajte se.
2. Kliknite na Policies (Pravila)
Za ERA 6.x kliknite na Admin → Policies.
3. Odaberite pravilo (*Policy*) za klijente na koje želite primijeniti kontrolu weba pa potom kliknite na ikonu zupčanika i tamo odaberite → Edit.



Slika 4-1


4. Proširite Settings (Postavke) i kliknite na Detection Modul (Modul detekcije).
Odaberite Cloud Based Protection (Zaštita potpomognuta cloudom)
Za ERA 6.x: Proširite Settings (Postavke) i kliknite na Tools, pa raširite ESET Live Grid.
5. Kliknite na potvrdni okvir pokraj Enable ESET LiveGrid reputation system (recommended) (Aktiviraj ESET live Grid sustav reputacije (preporučeno)) kako bi omogućili ESET Live Grid.
6. Kliknite na Finish (Završi) da primijenite promjene.
Klijenti će primiti promjene pravila (Policies) sljedeći puta kada će se prijaviti na ESET Security management Centar.



Slika 4-2

Provedite promjene na ESET Endpoint programima

1. Otvorite ESET Endpoint Security ili ESET Endpoint Antivirus.
2. Pritisnite funkcijsku tipku F5 na tipkovnici kako biste pristupili Naprednom podešavanju.
3. Proširite Alati → ESET Live Grid.
4. Provjerite da je odabran potvrdni okvir pokraj Aktiviraj ESET Live Grid sustav reputacije. Kliknite na U redu da spremite promjene.



Slika 5-1

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja

- [Kako otvoriti glavni prozor ESET-ovih programa?](#)
 - [Kako omogućiti ESET Live Grid u ERA 5.x? *\(tekst na engleskom\)*](#)
-

SOLN5552
